

# さくらUTOPIAクラウド IaaSサービス

## 仮想マシン停止・起動手順

【仮想マシン再起動手順（抜粋）】

株式会社さくらケーシーエス  
データセンター

2026年4月

## 【目次】

1. はじめに.....	2
2. 基本的な操作方法（仮想マシン再起動手順（抜粋）） .....	3
2.1. 仮想マシン一覧（VMs）にアクセスする .....	3
2.2. 仮想マシンを停止する.....	3
3.3. 仮想マシンを起動する.....	5
3.4. 仮想マシンを操作する.....	5

# 1. はじめに

本書は、「PRSIM 利用マニュアル」に記載されている操作全般のうち、「仮想マシンの再起動手順」に特化して内容を抜粋し、まとめたものです。

抜粋にあたり、一部の記述を本書の構成に合わせて最適化・修正しております。PRSIM の基本操作やその他の詳細機能については、原本の「PRSIM 利用マニュアル」をあわせてご参照ください。

## ■ 原本掲載 URL

さくら UTOPIA サポートサイト > 資料ダウンロード

PRISM 利用マニュアル

[https://www.kcs.co.jp/ja/service/utopia/download/main/03/teaserItems1/05/ableContents/00/multiFileUpload1\\_0/link/prism.pdf](https://www.kcs.co.jp/ja/service/utopia/download/main/03/teaserItems1/05/ableContents/00/multiFileUpload1_0/link/prism.pdf)

本書内の表記法について


本書では以下の表記法を使用しております。

- 下線 … 操作の際に実際に入力する項目を意味します。
- [ ] … 操作の際にクリックするリンク・ボタンを意味します。
- "" … 仮想マシン等のステータスを意味します。
- [ ] … 本書に記載されている別章を意味します。  
また、画面名やダイアログ名、参照する場所などを示す場合も  
鍵カッコ（「」）で囲んであらわします。
- 『 』 … 別紙の資料名を意味します。

## 2. 基本的な操作方法（仮想マシン再起動手順（抜粋））


### 2.1. 仮想マシン一覧（VMs）にアクセスする

- ① 画面上部にある[☰]をクリックし、[Compute & Storage]にある[VMs]をクリックします。



仮想マシン一覧（VMs）にアクセスする

- ② 現在作成されている仮想マシン一覧が表示されます。




仮想マシン一覧（VMs）にアクセスする

### 2.2. 仮想マシンを停止する

- ① コンソール画面内からシャットダウンを行ってください。




コンソール画面が操作できなくなった場合、「2.1. 仮想マシン一覧 (VMs) にアクセスする」より、停止したい仮想マシンを右クリックし、[Guest Shutdown]又は[Power Off]をクリックします。  
 ※その他コマンドの動作は以下の表を参照ください。



仮想マシンを強制停止する

コマンド	動作内容
<b>Power Off</b>	ハイパーバイザーが VM の強制電源オフを実行します。
Power Cycle	ハイパーバイザーが VM の強制再起動を実行します。
Reset	ハイパーバイザーが VM 上で BIOS を介して ACPI リセットアクションを実行します。
<b>Guest Shutdown</b>	VM 上のオペレーティングシステムを正常にシャットダウンします。 ※OS がフリーズしている場合等、正常に動作しない場合があります。
Guest Reboot	VM 上のオペレーティングシステムを正常に再起動します。 ※OS がフリーズしている場合等、正常に動作しない場合があります。


② ステータスが「Off」(名前の左が●)になっていることを確認します。



仮想マシンを強制停止する


### 3.3. 仮想マシンを起動する

- ① 「2.1. 仮想マシン一覧（VMs）にアクセスする」より、起動したい仮想マシンを右クリックし、[Power ON]をクリックします。



仮想マシンを起動する

- ② ステータスが「On」（名前の左が●）になっていることを確認します。




<input checked="" type="checkbox"/>	Name	vCPU	Memory	IP Addresses	Hypervisor	OS	NGT	Project
<input checked="" type="checkbox"/>	TestServer1	4	8 GiB	172.28.239.250	AHV	-	Not Installed	test-pj

仮想マシンを起動する


### 3.4. 仮想マシンを操作する

- ① 「2.1. 仮想マシン一覧（VMs）にアクセスする」より、コンソール画面を表示したい仮想マシンを右クリックし、[Launch console]をクリックします。





仮想マシンを操作する

- ② 以下のコンソール画面が表示されます。




仮想マシンを操作する

● コンソール画面のボタンについて

ボタン	名前	説明
	Ctrl-Alt-Delの送信	仮想マシンでキーボードの Ctrl + Alt + Delete を押した状態にします。
	コンソール画面の取得	現在表示されているコンソール画面を画像ファイルとして取得できます。そのまま画像として保存することができます。

③ 仮想マシンを操作する場合、画面内をクリックします。



仮想マシンを操作する

さくら UTOPIA クラウド IaaS サービス  
仮想マシン操作画面（PRISM） 利用マニュアル  
【仮想マシン再起動手順（抜粋）】

2026 年 4 月 1 日          第 1 版

株式会社さくらケーシーエス  
データセンター

Copyright© 2017 - 2026 SAKURA KCS Corp. All Rights Reserved.

本書に記載されている情報、事項、データは、予告なく変更されることがあります。

本書を弊社に無断でその一部、あるいはその全部を複写、複製（コピー）、追加、削除、加工および転載することを禁じます。